```
WinMain
-> registriert FrameWndProc als nachrichtenverarbeitende Funktion und schi
ckt eine allgemeine cm_Initialization-Nachricht
FrameWndProc
-> ruft bei Nachricht vom Typ WM_COMMAND DoCommandsFrame auf
DoCommandsFrame
-> ruft bei cm_Initialization Steering.Initialize auf
TSteering::Initialize
-> ruft LoadMacro("XXX", "standard.mak") fuenfmal auf...
--> Damit geladen:
  InquireHwb
  SearchReflection
  SetupTopography
  Test
  AzimutalJustify
Diese Makros koennen in einem ueber den Menuepunkt Execute->Macro (dt.: Au
sfuehren->???) erreichbaren Fenster ausgewaehlt und ausgefuehrt werden. In
 diesem Fenster koennen zusaetzlich zwei Makros geladen werden.
Der Load-Knopf aktiviert LoadMacroByUser()
LoadMacroByUser
-> ruft LoadMacro("XXX", "scan.mak") zweimal auf...
--> Damit geladen:
  ScanJob
  AreaScanJob

Im Fenster Execute->Macro koennen zusaetzlich einzelne Makros geloescht we
rden. Diese koennen aber erst durch einen Programmneustart wiederhergestel
lt werden (ausser  ScanJob und AreaScanJob)! Ausserdem ermoeglicht die Dia
logbox nach dem Laden von ScanJob und AreaScanJob die  Auswahl einer Leerz
eile als auszufuehrendes Makro: Der Start-Knopf fuehrt dann zum Programmab
sturz!
Bei Betaetigung des Start-Knopfs werden die Load/Delete-Knoepfe ausgegraut
. Diese Ausgrauung wird nicht rueckgaengig gemacht. Erst das Schliessen un
d Wiederaufrufen des Fensters stellt die entsprechende Funktionalitaet wie
der her.
```