develop.ini

Sektion – [Steuerprogramm]

Parameter	Variablenname	Lesezugriff	Schreibzugriff	Quelldatei	Fenster	Beschreibung
CreateIniDefaults	bCreateIniDefaults	x		m_main.cpp	?	die ini-Datei wird mit Defaultparametern neu initialisiert
User	User	x	x		Allgemeine Einstellungen	Name des Experimentators
Target	Target	x	x			Name der Probe
Substrat	TargetBulk	x	x			Substrat der Probe
WaveLength	WaveLength	x	x			Wellenlänge der Röntgenquelle
Reflection	→ Reflection	x	x			Untersuchter Reflex
Orientation	→ Orientation	x	x			Untersuchte Orientierung
Comment	Comment	x	x			Kommentar zum Experiment
Current	Current	x	x			Betriebsstrom der Röntgenquelle
Voltage	Voltage	x	x			Betriebsspannung der Röntgenquelle
AutoCalibration	bAutoCalibration	x			?	automatische Öffnen des Dialogfensters “Grundstellung anfahren“
Startup	→ Main.nStartup	x			?	?
Environment	→ WorkPlace	x			?	Environment-Einträge (bestimmt den Funktionsumfang des Programmes entsprechend des Arbeitsplatzes)

Sektion – [Steuerprogramm]

Parameter	Variablenname	Lesezugriff	Schreibzugriff	Quelldatei	Fenster	Beschreibung
xo	rc.left	x	x	m_main.cpp	-	Fensterposition Allgemeine Einstellungen
yo	rc.top	x	x			
x1	rc.right	x	x			
y1	rc.bottom	x	x			
ArrangeMode	bShowEncoder	x		m_layer.cpp	?	?

Sektion – [ManualMoves]

Parameter	Variablenname	Lesezugriff	Schreibzugriff	Quelldatei	Fenster	Beschreibung
Correction	bManualMovesCorrected	x		m_main.cpp	?	?

Sektion – [Counter]

Parameter	Variablenname	Lesezugriff	Schreibzugriff	Quelldatei	Fenster	Beschreibung
xo	WndRect.left	x	x	m_device.cpp	-	Fensterposition Zähler-Fenster
yo	WndRect.top	x	x			
dx	value	x	x			
dy	value	x	x			
font	FontName	x			?	Font der Digitalanzeige
BarNumber	nMaxBarIdx	x	x		Prameter für Zähler-Anzeige	Anzahl der Balken im Zählerfenster