

Sektion – [Devicex] x=0..n

Parameter	Variablenname	Lesezugriff	Schreibzugriff	Quelldatei	Fenster
IOAddr	nBaseAddr	x	counters.cpp	am9513.cpp	?
TimeCorrection	fTimeCorrection	x			?
AngleStep		counters.cpp	x	m_arscan.cpp	?
EnergyScale	uEnergyScale	x		braunpsd.cpp	?
AbbruchMitShutter	bAbbruchmitShutter	x			?
PositionScale	uPositionScale	x			?
EnergyHigh	uEnergyHigh	x	x		?
EnergyLow	uEnergyLow	x	x		?
MuxTimeDet1	uMuxTimeDet1	x			?
Ratemeter	bRatemeter	x			?
RealLifeTime	bRealLifeTime	x			?
DeathTime	nDeathTime	x			?
DelayFast	nDelayFast	x	x		?
DelaySlow	nDelaySlow	x	x		?
DebugInfo	bDebugInfo	x			?
Type	→ aDevice	x		counters.cpp	?
Name	Characteristic	x	x		?
Sound	bSound	x	x		Zähler-Konfiguration
ExposureTime	fExposureTime	x	x		Zähler-Konfiguration / Topographie / PSD Kalibrierung / Kamera Einstellungen / Einstellungen LineScan
ExposureCounts	dwExposureCounts	x	x		Zähler-Konfiguration

Parameter	Variablenname	Lesezugriff	Schreibzugriff	Quelldatei	Fenster
Debug	bDebug	x	x	counters.cpp	?
HVRegelung	bHVRegelung	x	x		?
FirstChannel	nMinChannel	x	x		Einstellungen LineScan
LastChannel	nMaxChannel	x	x		Einstellungen LineScan
AddedChannels	nAddedChannels	x	x		Einstellungen für den PSD / Einstellungen LineScan
OverflowIntensity	OverflowIntensity	x	x		?
BaseAddr	nBaseAddr	x	x		?
SignalGrowUp	bSignalGrowUp	x	x		?
ReadLeftFirst	bReadLeftFirst	x	x		?
AngleStep	fAngleStep	x	x		?
IOAddr	Rdd	x	x		?
UpperThresh	wDacUpperThresh	x	x		?
LowerThresh	wDacLowerThresh	x	x		?
HighVoltage	wHighVoltage	x	x		Einstellungen für SCS

Parameter	Variablenname	Lesezugriff	Schreibzugriff	Quelldatei	Fenster
Unit	szUnit	x	x	counters.cpp	Common Settings for Drives / Einstellungen AreaScan / Einstellungen ContinuousScan / Einstellungen LineScan / Einstellungen StepScan / Einstellungen Topographie / Manual Adjustment / Manuelle Justage / Measuring Setup for AreaScan's / Motor-Parameter / PSD Calibrate / PSD Kalibrierung / StepScan Parameters